


## Tio viktiga punkter vid inplastning


**1.** Ensilera enbart gräs av god kvalitet som skördats i det optimala tillväxtstadiet (bild a) helst med 40-50 % torrsubstans. Hösilage bör inte överstiga 60 % torrsubstans. Strängarna skall vara av jämn höjd, tjocklek och torrsubstans och full bredd för upphämtning med balpress (bild b). Balarna skall vara tätt packade och cylinderformade, med högsta möjliga densitet (bild c).




**2.** När balen ligger på inplastaren bör du kontrollera att balens centrum är horisontellt i linje med centrum på filmrullen (bild d).




**3.** Kontrollera att filmen är rätt försträckt, genom att göra två horisontella märken på filmrullen med 10 cm mellanrum. Starta inplastningen långsamt och lokalisera de båda märkena på balen. Mät avståndet mellan märkena. Om t.ex. 70 % sträckning önskas, skall avståndet mellan märkena vara 17 cm (bild e).



**4.** Kontrollera att balen har korrekt "neck-down". Den slutliga filmbredden skall vara som på bild f.



**5.** Kontrollera att filmen överlappar minst 50 % (bild g).



**7.** Om möjligt bör inplastning ske på lagringsplatsen. Om detta inte är möjligt, flytta då balarna från vallen omedelbart efter inplastning.

**8.** Använd aldrig spetsiga verktyg vid stapling av balar och reparera omedelbart eventuella skador som uppstår under lagringen.

**9.** Skydda balarna för angrepp från fåglar och skadedjur.

**10.** Läs alltid instruktionerna för film och inplastning före användning!



  
Lantmännen  
Lantbruk

Vill du veta mer kontakta din säljare på **Lantmännen Lantbruk**  
eller ring vår kundtjänst på **0771-111 222**.

VISQUEEN

**POLIWRAP**